

**Guía de Instalación de POIS (Punto de interés) en PDA, GPS DEDICADOS
Y MOVIL, realice los siguientes pasos para su uso:**

- 1.- Descomprima el contenido del fichero RAR en una nueva carpeta de su ordenador.
- 2.- Conecte su PDA Pocket PC, PALM (necesita tener instalado ActiveSync 4.0 o superior) o Navegador TomTom al ordenador.
- 3.- Copiar los Ficheros **Sup_Y_Dist_El_Teide.bmp** y **Sup_Y_Dist_El_Teide.ov2** a la carpeta del mapa del TOMTOM. (En la tarjeta de memoria donde tengáis la carpeta del mapa)

Lo podéis copiar a través del Activesync o sacando la tarjeta de almacenamiento y utilizando un lector de tarjetas externo.

Una vez realizado esto, solo nos falta el ir a **GRUPOELTEIDE**.

- 4.- Como ir al POI (Punto de interés):

- Encendemos nuestro equipo.
- Ejecutamos el **TOMTOM**.
- Tocamos en **IR A...**
- Seleccionamos **Punto de Interés**.
- Seleccionamos **PDI Próximo** o **PDI Cerca de Casa**.
- Seleccionamos la categoría de PDI: Que aparecerá como **Sup Y Dist El Teide**
- Y seleccionamos **Calle de Julio Ruiz de Alda, 8 – info@grupoelteide.com**

- 5.- Listo con esta selección os Lleva vuestro GPS-Navegador a **GRUPOELTEIDE**, iréis directamente a **SUPERMERCADO EL TEIDE**.

Espero que sea de vuestro agrado. Para cualquier aclaración os podéis poner en contacto conmigo en el mail arriba indicado.

©® **GRUPOELTEIDE** 2007

P.d: Todos estos pasos han sido realizados en una PDA HP5550 con Navegador TOMTOM ver 6.030 y con mapas IBERIA PLUS 6.50 ver.675.1409 y GPS receptor Bluetooth FORTUNA slim basado en el chip **SiRF Star III**, dispone además de un demodulador **WAAS/EGNOS** y 20 canales.